

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S

Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1



**Dette materiale udleveres ved arrangementer
afholdt af ScanDis A/S**

Grundlæggende

Læse med Vital.....	Side 4
Skrive med ViseOrd.....	Side 4
Læse med ViTex.....	Side 4

Kursus i ViTre – Del 1

ViTal Bjælken

Hvordan tilpasses ViTal Bjælken.....	Side 5
Hvordan tilpasses farven på ViTal Bjælken.....	Side 6-7

Øvelser til ViTal Bjælken.....	Side 8
---------------------------------------	---------------

ViTal

Hvordan læses op med ViTal.....	Side 9
Hvordan stoppes oplæsningen.....	Side 9
Hvordan opsættes valgfri knap – Læs sætning.....	Side 10

Øvelser til ViTal.....	Side 11
-------------------------------	----------------

ViTal

Hvordan skiftes oplæser, og hvordan tilpasses visning af oplæsere.....	Side 12
Hvordan indstilles oplæser tempo.....	Side 13
Hvordan læses med Skærm Assistance.....	Side 13

Øvelser til ViTal.....	Side 14
-------------------------------	----------------

ViTal + C-Pen

Hvordan læses en linje.....	Side 15
Hvordan læses flere linjer.....	Side 15
Hvordan indsættes teksten i et dokument.....	Side 15

Øvelser til C-pen + ViTal.....	Side 16
---------------------------------------	----------------

ViseOrd

Hvordan får man ordforslag.....	Side 17
Hvordan får man ordforslagene læst op.....	Side 17
Hvordan sættes ordene ind i teksten.....	Side 17

Øvelser til ViseOrd.....	Side 18
---------------------------------	----------------

ViseOrd

Hvordan vælges andre ordbøger.....	Side 19-20
Hvordan indstilles visning af ordforslag.....	Side 20-21
Hvordan skiftes visning af ordforslag.....	Side 21-22

Øvelser til ViseOrd.....	Side 23
---------------------------------	----------------

ViTex

Hvordan skannes med ViTex.....	Side 24
Hvordan startes og stoppes oplæsningen.....	Side 24
Hvordan åbnes PDF- og billedfiler.....	Side 25
Hvordan vælges oplæser.....	Side 26
Hvordan indstilles oplæser tempo.....	Side 27

Øvelser til ViTex.....	Side 28-30
-------------------------------	-------------------

Prøv at Læse med ViTal

Åben Word eller et andet skriveprogram, skriv en kort tekst,

Start ViTal, og du er klar til at få læst tekst højt.



Marker en tekst og tryk på knappen



Læs markeret tekst

Stop oplæsningen ved at trykke på knappen



Stop oplæsning


Skift oplæser ved at klikke på pilen



til højre for oplæser navnet.

Skrive med ViseOrd

Start ViseOrd, og der dukker ordforslag op, når du begynder at skrive et ord. Vises kun tal skal du første gang trække/udvide ViseOrd boksen med musen, og ordforslagene vil blive synlige.



Hvis du vil høre ordforslagene læst op, skal du starte ViTal og f.eks. bruge piletasterne, op/ned, på dit tastatur.

Det valgte ord indsættes i teksten, når du f.eks. trykker på Enter-tasten.

Læse med ViTex

Når du skal skanne et dokument ind i ViTex, åbnes først ViTex, derefter trykkes på knappen med skanner ikonet, og ViTex begynder oplæsning af dokumentet efter skanningen.

Når der læses op i ViTex vises "Stop knappen"




Tryk på den og oplæsningen stopper og ViTex viser ikonet for

"Start oplæsning"



Denne indstilling kan ændres så du styrer hvornår oplæsningen skal starte.



Det er selvfølgelig nødvendigt først at installere en skanner inden brug af ViTex skanning.

Hvordan tilpasses ViTal Bjælken



ViTal Bjælken kan tilpasses efter behov, og derfor kan ViTal Bjælken vise sig på flere måder, når ViTal åbnes.

Ønsker du, at ViTal Bjælken skal vise sig som på billedet her, hver gang du starter ViTal, gør du følgende:



Start med at højreklikke på ViTal Bjælken med musen, og der dukker en lang liste med indstillingsmuligheder op.


Sæt flueben ud for alle punkterne her

Hver gang du har sat et flueben, slukker listen, og du skal igen højreklikke på ViTal Bjælken for at åbne listen over valgmuligheder.

Højreklik med musen på ViTal Bjælken.
Sæt flueben ud for "Parker øverst"

Højreklik med musen på ViTal Bjælken.
Klik i hullet til venstre for "Lille"


Højreklik med musen på ViTal bjælken.
Hvis du ikke ønsker at benytte "Læse Bjælken", som dukker op, når du skriver, så kan den slukkes ved at fjerne fluebenet ud for "Læse Bjælken"



Bemærk: ViTal Bjælken ændrer form, når du vælger "Parker Øverst" – fortsæt med tilpasningen af ViTal Bjælken ved at højreklikke på ViTal Bjælken, som nu ligger øverst på skærmen.

Hvordan tilpasses farven på ViTal Bjælken

Hvis du højreklikker på ViTal Bjælken, får du nu mulighed for at vælge et allerede oprettet farvetema. Hvis du ikke kan se punktet "Farvetema", skal du opdatere din ViTre pakke.




Når du fremover åbner ViTal, så vises ViTal Bjælken med det valgte farvetema.

Læse Bjælken i ViTal skifter også farve, når et nyt farvetema vælges. Her kan du se, hvordan Læse Bjælken ser ud, hvis temaet "Blå" er valgt.



Hvis du selv vil farvelægge din ViTal Bjælke, skal du holde Shift-tasten på dit tastatur nede og derefter højreklikke med musen på ViTal Bjælken.




Nu skal du venstreklikke på "Tilpas Farvetemaer..."

Nu åbner "Farvevalg for bjælker"

Her skal du først vælge, hvilken farve du vil give din ViTal Bjælke

ViTal Bjælken





Læse Bjælken



Når du har valgt farve, skal du klikke på knappen "Opret..." og efterfølgende give dit eget farvetema et navn.


Dit nye farvetema vil automatisk blive aktivt.

Øvelser til ViTal Bjælken

ViTal Bjælken	Bemærkninger
<p>Øvelse: Indstil ViTal Bjælken som vist ovenfor</p> <p>Højreklik på ViTal Bjælken og sæt flueben i de ni første felter</p>  <p>Husk at efter hvert valg slukkes for valgmuligheden. Højreklik derfor igen på ViTal Bjælken for at få vist valgmulighederne.</p>	
<p>Øvelse: Indstil ViTal Bjælken som flytbar boks</p> <p>Højreklik på ViTal Bjælken, fjern flueben ved "Parker øverst". Nu kan Vital Bjælken flyttes rundt på skærmen.</p> <p>Prøv også at vælge "Parker nederst".</p> <p>Husk at højreklikke på ViTal Bjælken</p> 	
<p>Øvelse: Vælg et andet farvetema til ViTal Bjælken</p> <p>Højreklik på ViTal Bjælken, klik på "Farvetema" og vælg et nyt farvetema ved at flytte prikken til et allerede oprettet farvetema.</p> 	
<p>Øvelse: Opret eget farvetema til ViTal Bjælken</p> <p>Højreklik på ViTal Bjælken samtidig med, at Shift-tasten holdes nede. Klik nu på "Tilpas farvetemaer.."</p> <p>Begynd med at vælge farver, klik derefter på "Opret" og giv dit nye farvetema et navn. ViTal skifter nu til dit nye farvetema.</p> 	

Hvordan læses op med ViTal

Når ViTal er startet, så kan du få læst tekst højt på flere måder – Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.



Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning ved at klikke på dem. Bemærk, de tre knapper i midten bruges bedst ved læsning i Word.



Læs markeret tekst



Læs tekst fra markøren



Læs en linje

Knapperne kan også aktiveres ved hjælp af en genvejstast



Læs markeret tekst = Funktionstasten F6



Læst tekst fra markøren = Funktionstasten F10



Læs en linje = Funktionstasten F8

Hvordan stoppes oplæsningen

Oplæsningen i ViTal kan stoppes på to måder:

Trykkes på denne knap  når der læses op, stoppes oplæsningen.

Knappen kan også aktiveres ved hjælp af en genvejstast



Stop oplæsning = Funktionstasten F9


Hvordan opsættes genvejstaster – Læs sætning

Hvis du vil aktivere knappen ”Læs sætning” i ViTal Bjælken, skal du gøre følgende:



ViTal Bjælken,


ViTal brugerfladen åbnes f.eks. via Vital Bjælken. Klik på ViTal ikonet, og ViTal programmets brugerflade åbner.




Klik på knappen ”Genveje”

og ”Opsætning af Genveje” åbner.

Klik nu med musen i feltet, hvor der står ”Ingen” og tryk en gang på den genvejstast, du vil bruge.



Vælger du f.eks. genvejstasten ”F7”, kommer det til at se sådan ud












Når du fremover trykker på ”F7”, tænder ViTal Bjælken for knappen ”Oplæs en sætning”.



Både ved at klikke på knappen og ved at bruge den valgte genvejstast læser ViTal fra starten af den sætning, markøren er sat i.

Øvelser til ViTal

Oplæsning med ViTal (Brug f.eks. Word til øvelserne)	
 	Bemærkninger
<p>Øvelse: Læs op fra markør (genvejstast F10)</p> <p>Sæt markøren ved tekst start og tryk på F10 eller brug ikonet for "Læs op fra markøren".</p> 	
<p>Øvelse: Stop oplæsning (genvejstast F9)</p> <p>Når ViTal læser op, kan oplæsningen stoppes ved at trykke på F9 eller ved at bruge ikonet for "Stop oplæsning".</p> 	
<p>Øvelse: Læs markeret tekst (genvejstast F6)</p> <p>Læs i Word, på internet, E-mails mv. ViTal kan bruges til PDF, men programmet markerer ikke under oplæsning – brug i stedet ViTex</p> 	
<p>Øvelse: Oplæsning af enkelt ord ved dobbeltklik</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;"> vores hjemmeside eller modtaget  </div> <p>Når der dobbeltklikkes på et ord i teksten, læser ViTal ordet højt</p>	
<p>Øvelse: Oplæsningsøvelse</p> <p>Marker en tekst til oplæsning og lad ViTal læse markeret tekst med knappen "Læs markeret tekst".</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  Afbryd nu oplæsningen </div> <p>med knappen "Stop oplæsning".</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  Læs nu videre med </div> <p>knappen "Læs fra markør".</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  Skriv eller vælg en større </div> <p>tekst til denne øvelse. Prøv øvelsen kun med genvejstaster.</p>	

Hvordan skiftes oplæser, og hvordan tilpasses visning af oplæser

Når du skal vælge en anden oplæser stemme, end den programmet åbner med, klikkes på pilen ud for den aktive stemme i ViTal Bjælken.



Der er mange stemmer at vælge mellem, og du kan yderligere tilpasse stemmerne ved at klikke på "Oplæser oversigt".


Fra ViTal version 4.9.1 vises nationalitet/flag sammen med stemmen.




Du kan vælge om du vil se flag sammen med oplæser stemmen, kun flag eller kun navnet på oplæser stemmen – du skal højreklikke i boksen "Vælg oplæser".




Nu får du tre valgmuligheder 1: Med navn 2: Med flag 3: Med flag og navn



Vælger du "Med navn",



ser dit oplæservalg nu sådan ud



ViTal Bjælken viser nu kun oplæser navnet



Hvordan indstilles oplæser tempo

I ViTal tages oplæser tempo direkte på ViTal Bjælken



Venstreklik med musen på det viste tal og skriv den hastighed, du ønsker, f.eks. 150





Skyderen til hurtig justering af tempo er nu ændret. Det er stadig muligt at klikke på statuslinjen for at skifte tempo, men det er svært at indstille en læsehastighed præcist. Nu er det blevet hurtigt og nemt at ændre tempo ved at skrive tallet direkte ind.

Hvordan læses med Skærm Assistance

Når du aktiverer Skærm Assistancen, læser ViTal alt, hvad du peger på. Derfor er det også vigtigt at vide, hvordan man slukker for Skærm Assistancen, når den læser op.


Knappen til Skærm Assistance findes i den tilpassede ViTal Bjælke








Når knappen ser sådan  ud, så er Skærm Assistance slukket. Når du klikker på den med musen, tændes for Skærm Assistance, og ikonet ændrer udseende  - nu er Skærm Assistance aktiv, og ViTal læser højt, hvad du peger på med musen.

Du kan også vælge at tænde og slukke for Skærm Assistance med en genvejstast.

  = Tænd og sluk Skærm Assistance med funktionstasten F11.

Ønsker du at afbryde oplæsningen, kan du bruge knappen for stop oplæsning,  eller du kan bruge funktionstasten F9, som også stopper al oplæsning.

Øvelser til ViTal

<p>Oplæsning med ViTal</p> 	<p>Bemærkninger</p>
<p>Øvelse: Valg af oplæser/skift af oplæser (fx forskellige sprog)</p>  <p>Klik på pilen til højre for Rasmus og vælg stemme</p>	
<p>Øvelse: Indstilling af læsehastighed</p>  <p>Klik på tempoangivelsen for den valgte stemme og skriv ny læsehastighed direkte på tempoangivelsen – f.eks. 150</p>	
<p>Øvelse: Skærm Assistance - slå til/fra og læs</p> <p>(Husk Genvejstast F11)</p> <p>Tænd og sluk skærm assistenten med F11 eller klik på ikonet for skærm assistent</p>  <p>Fra Til</p> <p>Prøv at arbejde med skærm assistenten på nettet. Husk at oplæsning kan stoppes med knappen</p>  <p>Stop oplæsning</p>	

ViTal + C-Pen

Start ViTal og sørg for, at C-Pennen er tilsluttet computeren

I ViTal er det muligt, via den tilpassede ViTal Bjælke at bestemme, hvordan C-Pennen skal aflevere den skannede tekst. ViTal kan læse den op, og man kan også bestemme om teksten skal afleveres til f.eks. Word, samtidig med at den læses op.



Læs en linje – Læs efter sidste skanning – Indsæt tekst i f.eks. Word – Indstil C-Pen

Hvordan læses en linje



Knappen til venstre skal vise C-Pen ikonet. Gør den ikke det, skal du klikke på feltet med én streg. Når du nu skanner med C-Pen, så vil ViTal læse det skannede højt.

Hvordan læses flere linjer



Knappen i midten skal vise C-Pen ikonet.

Klik på feltet, og C-Pen ikonet flyttes fra placeringen, som vist ovenfor, til midten. Nu vil C-Pennen aflevere den indskannede tekst til computeren, når der holdes en kort pause med skanningen. Det giver mulighed for at skanne flere linjer, inden oplæsningen startes.






Hvordan indsættes teksten i et dokument

Knappen til venstre eller i midten skal vise C-Pen ikonet, og samtidig skal du klikke på

knappen "ABC".  Nu vil C-Pennen aflevere det skannede til f.eks. Word,

og ViTal vil samtidig læse teksten højt, når den skrives ind i dokumentet.

Øvelser til C-Pen + ViTal

C-Pen + ViTal ViTal og C-Pen arbejder tæt sammen; C-Pennen skanner teksten, og ViTal læser den op. C-Pennen kan også lægge indskannet tekst ind i f.eks. Word, hvor ViTal læser teksten op, som den ankommer.	Bemærkninger
Øvelse: Scan ord/tekst – læs op via ViTal C-Pen 20, C-Pen 3.0, C-Pen 3.5 med Bluetooth og C-Pen TS1 – alle kan bruges sammen med ViTal. Sørg for, at C-Pennen står til Oplæs en linje,  og træk derefter C-Pennen gennem teksten således, at lampen i C-Pennen tænder og lyser ned på teksten. Hold pennen så lodret som muligt (giver bedste resultat) og træk hen over teksten – der kan trækkes fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre. Når C-Pennen har skannet teksten, læses den højt af ViTal.	
Øvelse: C-Pen knapper i ViTal Linjelæsning Spaltelæsning Linjelæsning – og notat Spaltelæsning – og notat Fra ViTal Bjælken kan C-Pennen indstilles til at arbejde på flere måder. Afprøv de forskellige måder. Oplæsning af linjer  Oplæsning af spalter  Indsæt linje i tekstdok. med oplæsning  Indsæt spalte i tekstdok. med oplæsning 	

ViseOrd

Hvordan får man ordforslag

I ViseOrd dukker ordforslagene op, når du begynder at skrive et ord. På skærmen viser sig en grå eller farvet menu med ordene placeret under hinanden.

Ordforslagene kommer fra de ordbøger, der er valgt i ViseOrd.



Hvordan får man ordforslagene læst op


Skal du have ordforslagene læst højt, så er det vigtigt at tænde for ViTal og derefter begynde at skrive/stave.

Når du skal høre ordforslagene læst højt med ViTal, så kan du ved hjælp af "piletasterne"



bladere op og ned mellem ordforslagene samtidig med, at ViTal læser


med den stemme, der er valgt som oplæser.




Hvordan sættes ordene ind i teksten

Det ord, der nu er markeret på ordforslagslisten, sættes ind i din tekst, hvis du trykker på

Enter-tasten på dit tastatur. Det er den store tast med "knæk-pilen".



Øvelser til ViseOrd

ViseOrd (ordforslagsprogram)	Bemærkninger
<p>Indstillingsmulighederne i ViseOrd er mange.</p> <p>Programmet foreslår ord afhængig af hvilken ordbog eller hvilke ordbøger, der er valgt.</p>	
<p>Øvelse: Få læst ordforslag op (samarbejde med ViTal)</p>  <p>Start ViTal og ViseOrd – begynd skrive/stave et ord – Lyt til ordene på Ordforslagslisten ved at bruge piletasterne, "Op og ned", på tastaturet, og ViTal læser ordene op, når de markeres. "+" foran ordet betyder, at der er flere endelser gemt bag ordet. De dukker op, når ordet sættes ind i teksten.</p>	
<p>Øvelse: Vælg ordforslag (fx ved hjælp af piletasterne) og sæt ind i teksten (fx ved at bruge Enter)</p> <p>Brug piletasterne "Op og Ned" til at udvælge det ord, som skal indsættes i teksten – indsæt ordet ved at trykke på "Enter" – Andre kombinationer kan opsættes ved at åbne ViseOrd programmets brugerflade og klikke på fanen "Indtastning"</p>	

- + skrive
- + skrift
- + skrue
- + skrev
- + skral
- + skridt
- + skrå
- + skrab
- + skræk


- + skrive
- + skrift
- + skrue
- + skrev
- + skral
- + skridt
- + skrå
- + skrab
- + skræk



Hvordan vælges andre ordbøger

Til ViseOrd kan der frit hentes ordbøger via vores hjemmeside www.scandis.dk.


For at benytte ordbøger, der oprindeligt ligger i ViseOrd, eller som du selv har lagt ind, skal du først og fremmest åbne brugerfladen til programmet. Det gør du ved at klikke på ViseOrd, som kan ses nede i proceslinjen.




Du kan også åbne ViseOrd brugerfladen ved at højreklikke med musen på ViseOrd ikonet nederst til højre på skærmen ved uret




Derefter skal du venstreklikke med musen på ”Åben ViseOrd”



Den eller de ordbøger du skal bruge, finder du nu ved at klikke på fanen ”Ordlister”



Når du har fundet den ordbog, du skal bruge under overskriften "Mulige ordbøger", så markerer du ordbogen ved at venstre klikke på den med musen.



Derefter klikker du på knappen med pilen, som peger over mod boksen med overskriften "Aktive ordbøger" – nu flyttes ordbogen til "Aktive ordbøger" - afslut/bekræft valget ved at klikke på knappen "Brug det", som dukker op mellem de to pile midt i billedet. Du får nu ordforslag fra den nye aktive ordbog.




Hvordan indstilles visning af ordforslag


I ViseOrd vises ordforslagene i en menu, dvs. at ordforslagene vises under hinanden. Der kommer op til 9 ordforslag, men du har mange muligheder for at tilpasse, hvordan du vil have, at listen med ordforslag skal se ud.

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | + | skal |
| 2 | + | skulle |
| 3 | + | skole |
| 4 | + | skriv |
| 5 | + | skab |
| 6 | + | skade |
| 7 | + | skov |
| 8 | + | skyld |
| 9 | + | skuespil |

Hvis du vil have flere forslag fra ViseOrd end de 9 forslag, som er opsat fra start, så skal du åbne ViseOrd brugerfladen som beskrevet på side 19 og klikke på fanen "Forslag".




Her kan du bl.a. tilpasse, hvor mange forslag ViseOrd skal vise, når du skriver.




Hvordan skiftes visning af ordforslag

Ønsker du at skifte måden, ViseOrd viser ordforslagene på, så kan du tilpasse visningen af ordforslagene ved at klikke på fanen "Visning".

Vælges Tværbjælke, ved at klikke til venstre for "Tværbjælke", lægges ordforslagene i bunden af skærmen.




Vælges "Tabel", så kan ordforslagene vises opstillet som i en tabel



"Menu" er valgt som standard

Vælges Tabel, så vises ordforslagene som i eksemplet her – 3 ord lodret i 3 rækker.






Ordforslagene vil nu vise sig opstillet som i en tabel, når du begynder at skrive.

1	+	skal	4	+	skriv	7	+	skov
2	+	skulle	5	+	skab	8	+	skyld
3	+	skole	6	+	skade	9	+	skuespil

På ordforslagslisten vil der ud for nogle ord stå et +, uanset om du har valgt Menu, Tværbjælke eller Tabel. Det betyder, at der er flere ord, som starter med denne orddel. Vælger man et ord med +, kan man fortsætte sit ordvalg i den næste liste for at få det komplette ord, man ønsker.


Øvelser til ViseOrd

<p>Øvelse: Vælg ordbøger til og fra</p>  <p>Åben ViseOrd brugerfladen, vælg fanen Ordliste.</p> <p>Ordbøger under overskriften "Mulige ordbøger" er ikke aktive, men skal flyttes over under "Aktive ordbøger", hvis de skal bruges, og først nu kommer der ordforslag fra dem.</p> <p>Marker først ordbogen under "Mulige ordbøger", klik derefter på pilen som peger over mod "Aktive ordbøger", og ordbogen er aktiv – flyt ordbøger væk fra "Aktive ordbøger ved at markere og flytte med pil til højre.</p> <p>Husk at afslutte med et klik på knappen "Brug det"</p>	<p>Bemærkninger</p>
<p>Øvelse: Skift visning af antal ord i ordforslagslisten</p> <p>Åben ViseOrd brugerfladen, klik derefter på knappen "Forslag" og sæt ViseOrd til at vise flere eller færre ordforslag end de 9, som er standard opsat i programmet.</p> 	
<p>Øvelse: Skift visning af ordforslagsmetoden</p> <p>Skift måden ViseOrd viser ordforslagene på. Du kan tilpasse visningen af ordforslagene ved at klikke på fanen "Visning".</p> <p>Her kan du vælge at få vist ordforslagene hhv. som "Tværbjælke", "Menu" eller som en "Tabel".</p> <p>Prøv de forskellige kombinationer med visningen af få og mange ordforslag.</p> 	

ViTex

Hvordan skannes med ViTex


Når du skal skanne et dokument ind i ViTex, åbnes først ViTex, derefter trykkes på knappen med skanner ikonet.



Når ViTex åbnes, kan der være valgt visning med store ikoner. Så ser ViTex sådan ud.

Det er dog stadig skanner ikonet, som skal bruges ved skanning

Du kan også starte skanningen ved at bruge tastekombinationen Skift+Ctrl+F4



Hvordan startes og stoppes oplæsningen

Oplæsningen i ViTex STARTES og STOPPES ved først at klikke på ikonet

”Start oplæsning”



Når oplæsningen starter skifter ikonet betydning og udseende,

Knappen ”Start oplæsning” ændrer sig til ikonet ”Stop oplæsning”



og

klikkes på knappen, så stoppes oplæsningen og ”Start oplæsning bliver igen synlig.

Hvordan åbnes PDF- og billedfiler


I ViTex er det muligt at åbne PDF-dokumenter og billedfiler med formatet *.bmp, *.tif, *.tiff, *.pcx, *.jpg

Du skal åbne ViTex og klikke på ikonet



”Genkend et billede”.


Ikonet er placeret ved siden af skanne ikonet.



Nu åbner ViTex for en boks, hvorfra du kan søge den billed- eller PDF fil, du skal læse.

Udpeg filen du vil læse

klik på Åbn




og du er klar til at læse din PDF- eller billedfil




Hvordan vælges oplæser

Når du vil vælge en anden oplæser til dit dokument i ViTex, klikkes der på pilen til højre for den aktive stemme, og en anden stemme eller et andet sprog kan vælges.




Husk at skifte sprokkenkendelse hvis du skifter til et andet sprog som f.eks. tysk, hvor der findes andre bogstaver end i det danske alfabet.

For at skifte genkendelse skal du klikke på "Indstillinger" og derefter "Genkendelse"



Klik nu på pilen til højre for dansk og vælg tysk.


Skån eller åben nu det tyske dokument og ViTex vil genkende og læse de tyske bogstaver som f.eks. ü og dobbelt S.



Hvordan indstilles oplæser tempo









I ViTex taster oplæser tempo direkte på tempo angivelsen

Klik på tallet 150 og skriv det læsetempo, der skal læses med





Det er muligt at klikke på status linjen for at skifte tempo, men det er svært at indstille en læsehastighed præcist. Nu er det blevet hurtigt og nemt at ændre tempo ved at skrive tallet direkte ind.



Øvelser til ViTex

<p>ViTex (OCR program med oplæsningsfunktion til indscannet tekst, PDF-dokumenter, JPEG, TIFF, TIF, BMP billedfiler)</p> <p>ViTex bruges til at skanne tekster til oplæsning. ViTex er 100% ærlig over for dokumentet, der skannes fra. ViTex bruges også til at åbne PDF-dokumenter og billedfiler for oplæsning.</p>	Bemærkninger
<p>Øvelse: Scan tekst, scan flere sider og bladre i siderne</p> <p>Læg et dokument på skanneren, klik på skanne ikonet eller brug standard genvejs tastekombinationen. </p> <p>Skift+Ctrl+F4 </p> <p>ViTex lægger automatisk flere skannede dokumenter i forlængelse af hinanden i stigende orden. </p> <p>Nederst til venstre i ViTex ses sidetallet. </p> <p>Gå en side frem med + og en side tilbage med - </p> <p>Gå til en bestemt side ved at trykke på "Gå til side" knappen eller "Enter" tasten (tasten med knækpilen) på tastaturet og skriv sidetal på den side du vil skifte til, tryk igen på "Enter" og ViTex springer til den ønskede side. </p>	
<p>Øvelse: Åben PDF dokument</p> <p>ViTex kan åbne PDF filer og læse op med highlight af ord. Klik på ikonet "Genkend et billede" </p> <p>Udpeg nu den PDF-fil, som ViTex skal åbne for oplæsning </p> <p>ViTex understøtter flere andre filtyper end PDF. Det ses på listen af filtyper, når der er trykket på knappen "Genkend et billede."</p>	

Øvelser til ViTex

	Bemærkninger
<p>Øvelse: Start og stop oplæsning</p> <p>I ViTex kan oplæsningen startes og stoppes ved at klikke på knapperne "Start oplæsning" og "Stop oplæsning" øverst i ViTex</p> <p>I ViTex er det muligt at opsætte egen genvejstast for start/stop oplæsning. Klik på indstillinger og vælg "Genveje" – klik i feltet "Start/Stop læsning" – klik derefter på den genvejs kombination, som skal bruges, og afslut med OK.</p> 	
<p>Øvelse: Start oplæsning fra et vilkårligt sted med dobbeltklik / oplæsning af enkeltord</p> <p>I ViTex er det muligt at få læst enkelt ord op ved at dobbeltklikke på dem med musen.</p> <p>Dobbeltklik på et ord i teksten.</p> <p>ViTex er indstillet til at begynde oplæsningen fra start ord i aktuel sætning. Hvis et vilkårligt ord markeres i en sætning, læses op fra starten af sætningen.</p> <p>Marker et ord i en sætning, begynd oplæsningen og læg mærke til, hvorfra ViTex begynder oplæsningen.</p>	
<p>Øvelse: Valg af oplæser</p> <p>Vælg anden oplæser til dit dokument i ViTex.</p> <p>Skift sprog og læs f.eks. en engelsk tekst.</p> <p>Klik på pilen til højre for den aktive stemme for at skifte stemme eller sprog.</p> 	

Øvelser til ViTex

	Bemærkninger
<p>Øvelse: Skift sprog genkendelse</p> <p>Når der skiftet til f.eks. tysk, så skal ViTex sættes op, så programmet genkender de tyske bogstaver som ü og dobbelt S</p> <p>Klik på "Indstillinger" – "Genkendelse" og skift til tysk.</p> <p>Skån eller åben en tysk tekst.</p> <p>Husk at skifte til dansk genkendelse, når der igen skal læses på dansk.</p>  A screenshot of the ViTex software interface. The 'Indstillinger' (Settings) menu is open, and the 'Genkendelse...' (Recognition...) option is highlighted with a red circle. The menu also shows other options like 'Generelt...', 'Farver...', 'Scanning...', 'Oplæsning...', 'Valg af oplæser...', 'Optagelse...', and 'Genveje'. The 'Genkendelse...' option is associated with the F7 key. The background shows the main interface with a toolbar and a document titled 'Ny bog.bog'.	
<p>Øvelse: Indstil oplæser tempo</p> <p>I ViTex taster oplæser tempo direkte på tempo angivelsen</p> <p>Klik på tallet 150 og skriv det læsetempo, der skal læses med - f.eks. 130</p>  A screenshot of the ViTex software interface showing the reading speed control. A slider is set to the value 150, which is circled in red. The slider is located in the 'Opsætning' (Setup) section of the software. The background shows the main interface with a toolbar and a document titled 'Ny bog.bog'.	